Outlook 2007 e-Mailkonto einrichten



Starten Sie "Outlook" und gehen Sie auf Extras, Kontoeinstellungen und dann auf neu !

nto konfigurieren	<u> </u>
E-Mail-Konten	×
Sie können Outlook für Verbindungen mit einem Internet-E-Mail-Server, Microsoft Exchange oder einem anderen E-Mail-Server konfigurieren. Möchten Sie ein E-Mail-Konto konfigurieren?	
<ul> <li>● <u>N</u>ein</li> </ul>	
< <u>Z</u> urück	eiter > Abbrechen

Konto automatisch einrichte	n	松
Ihr Name:	Beispiel: Melanie Speckmann	
E-Mail-Adresse:	Reimiel melonio@contere con	
Kennwort:	bespier, meane@concoso.com	
Kennore enreat enigeben [	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben	n.
Servereinstellungen oder zusät	zliche Servertypen manuell konfigurieren	
	< <u>Zurück</u> Weiter > Abb	orechen

Wählen Sie hier die Option Servereinstellungen oder zusätzlichen Servertypen manuell konfigurieren aus und klicken Sie dann auf Weiter!

eues E-Mail-Konto hinzufügen	X
E-Mail-Dienst auswählen	芯
Verbindung mit dem POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E empfangen.	-Mail-Nachrichten zu senden und zu
Microsoft Exchange	
Verbindung mit Microsoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, zuzugreifen.	den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail
O Andere	
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.	
Fax Mail Transport Outlook Mobile Service (Textnachrichten)	
	1
	100 100
	< 7uriick Waiter > Abbrachan

Wählen Sie nun die Option Internet-E-Mail aus und klicken Sie dann auf Weiter!

Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
ihr Name:	Max Mustermann	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben
E- <u>M</u> ail-Adresse:	max@mustermann.at	aller Informationen in diesem Fenster zu testen, inden Sie auf die Schaltfläche unten klicken
Serverinformationen		(Netzwerkverbindung erforderlich).
(o <u>n</u> totyp:	POP3	Kontoeinstellungen testen
ost <u>e</u> ingangsserver:	mail.ihredomain.at	
ostausgangsserver (SMT):	mail.ihredomain.at	
Anmeldeinformationer	l	
enutzername:	webXXpX	
ennwort:	*******	
71	Kennwort speiche <u>r</u> n	
<u>}</u> enutzername: ⊆ennwort: ⊽]r	webXXpX ******** Kennwort speiche <u>r</u> n	

Geben Sie Ihre Benutzerdaten, Serverinformationen sowie Anmeldeinformationen ein (webXXpX die zwei X stehen für Ihre Webnummer und das letzte X steht für die Postfachnummer). Im Anschluss klicken Sie bitte auf Weitere Einstellungen!

Postaus	angsserver /erbindung Erweitert
E-Mail-Konto	
<u>G</u> eben Sie einen N Server".	amen für dieses Konto ein, zum Beispiel "Arbeit" oder "Microsoft Mail
Ihr Kontoname	
Benutzerinformation	
Eirma:	
Antwortadresse:	
1.000 J I I Idae	

Wählen Sie den Reiter Postausgangsserver aus!

Allgemein	Postausgang	sserver	Verbindu	ing Erwei	tert		
Der Po	stausgangsser	ver (SMT	P) erford	ert Autheni	ifizierun	g	
O Gle	iche Einstellung	gen wie f	ür Posteir	ngangsserv	er verw	enden	
🔘 <u>A</u> n	melden mit						
Be	nutzername:						
Ke	nnwort;						
		V Kenn	wort speid	thern			
	] Ge <u>s</u> icherte Ke	nnworta	uthentifizi	erung (SPA	) erford	erlich	
© <u>V</u> o	r dem Senden b	ei Poste	ingangsse	rver anmel	den		
© <u>v</u> o	r dem Senden b	pei Poste	ingangsse	rver anmel	den		

Aktivieren Sie den Haken Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung und klicken Sie im Anschluss auf OK. Klicken Sie in dem jetzt angezeigten Fenster auf Weiter!



Klicken Sie nun auf Fertig stellen um die Einrichtung zu beenden.